



Passo a passo para utilizar as impressoras Cliever com o Simplify3D!


1º- Passo: Abra o Simplify3D e navegue até o menu *File->Import FFF File*




2º- Passo: Navegue até local onde se encontra o perfil da sua impressora e clique em abrir.



3º- Passo: Na aba “Processes”, clique em *Add*.




4º- Passo: No item “Select Profile”, selecione o perfil da sua impressora e clique em *OK*.




OBS: Você agora pode imprimir diretamente pelo Simplify3D. Porém se você desejar imprimir pelo cartão SD, siga os procedimentos abaixo sempre que for realizar uma nova impressão.


5º- Passo (Exclusivo para impressões pelo cartão SD): Após realizar a simulação do modelo, clique em “Save Toolpaths to Disk”. Salve o arquivo gerado no local de sua preferência.



6º- Passo (Exclusivo para impressões pelo cartão SD): Após realizar salvar o arquivo, arraste-o sobre o arquivo “simplifyToCL.exe”.



7º- Passo (Exclusivo para impressões pelo cartão SD): Após arrastar o arquivo será aberta uma janela que informará que o arquivo foi convertido com sucesso.



8º- Passo (Exclusivo para impressões pelo cartão SD): Será então gerado um arquivo com o mesmo nome do antigo, porém com a extensão “.cl”.

Por fim, mova este arquivo para o cartão SD.